

Android Mail – Konfigurationsanleitung

Öffnen Sie als erstes die MailApp auf Ihrem Android Smartphone.

Wenn dies Ihr erstes Mailkonto auf dem Telefon ist, kommen Sie direkt zur unten gezeigten Ansicht. Falls Sie bereits ein anders Konto haben, müssen Sie über das Menü ein neues Konto hinzufügen. In diesem Schritt geben Sie die einzurichtende Emailadresse ein und das zugehörige Kennwort.

Tippen Sie anschließend auf "Manuelle Einrichtung".

Kontoeinrichtu	지 (이 유네 (또) 10 ng
Bei den meisten Konter Adresse in nur weniger	n können Sie die E-Mail- n Schritten einrichten.
test@ihredomain.	tid
Kennwort anzeigen	
Manuelle Einrichtung	Weiter

Kontotyp

Jetzt können Sie zwischen POP oder IMAP wählen.

Bei IMAP werden die Mails nach dem Abrufen am Server belassen (vorsicht vor überfüllten Mailboxen). Außerdem sind bei IMAP Ordner, die Sie in einem Mailprogramm oder auch in Webmail für das Emailpostfach angelegt haben auf sämtlichen anderen Programmen, die diesen Mailaccount nutzen, genau so ersichtlich.

Bei POP werden die Mails vom Server auf den Computer geladen und dann vom Server gelöscht.

Exchange/ActiveSync steht bei Atmail nicht zur Verfügung.

Tippen Sie nun auf "POP3" oder "IMAP".



Eingehende Nachrichten

Ändern Sie in dieser Ansicht den Benutzernamen auf den Namen des Emailpostfachs, das mit Ihrer EMailadresse verknüpft ist. Das Kennwort ist bereits korrekt hinterlegt.

Im Feld "IMAPServer" tragen Sie bitte "atmailXX.worldsoft-mail.net" ein.

Wenn Sie sich im vorangegangenen Schritt für POP3 entschieden haben, heißt dieses Feld nun "POPServer".

Tragen Sie in diesem Fall bitte "atmailXX.worldsoft-mail.net" ein.

Anschließend ändern Sie bitte den "Sicherheitstyp" auf "SSL/TLS". Das Feld "Port" aktualisiert sich je nach Servertyp und verwendetem Sicherheitstyp automatisch.

Tippen Sie anschließend auf "Weiter".

Eingehende	Nachrich	nten	
Benutzername			
test@ihredomain.t	d		
Kennwort			
IMAP-Server			
atmailXX.worldsoft	-mail.net		
Port			
993			
Sicherheitstyp			
SSL/TLS			
IMAP-Pfadpräfix			
Optional			
Zurück		Weiter	
•	~		

Ausgehende Nachrichten

Unter "SMTPServer" geben Sie bitte "atmailXX.worldsoft-mail.net" ein.

Ändern Sie auch hier den "Sicherheitstyp" auf "SSL/TLS", der Port aktualisiert sich wieder automatisch. Auch die Benutzerdaten unten sind bereits korrekt hinterlegt.

Tippen Sie auf "Weiter".

	00	a 1 (91%)	10:24
🔛 Ausgehende Nad	chricht	ten	
SMTP-Server			
atmailXX.worldsoft-mai	I.net		
Port			
465			
Sicherheitstyp			
SSL/TLS			
Anmeldung erforderlich Benutzername			
test@ihredomain.tld			
Kennwort			
Zurück		Weiter	
5 6	λ	Ū	

Synchronisierungseinstellungen

Dieser Konfigurationsschritt erscheint nur, wenn Sie "IMAP" als Kontotyp ausgewählt haben.

Wenn Sie "POP3" ausgewählt haben, überspringen Sie diesen Schritt bitte. Wir empfehlen Ihnen, "Zu synchronisierende Tage" auf "Alle" zu setzen. Diese Einstellungen können Sie jedoch nach Ihrem Belieben anpassen.

Zum Abschluss tippen Sie bitte auf "Weiter".



Kontoname und Absendername

Wählen Sie unter "Kontonamen festlegen (optional)" nun einen beliebigen Kontonamen aus.

Unter "Ihr Name (in ausgehenden Nachrichten)" können Sie einen Absendernamen einstellen, der dem Empfänger Ihrer EMails angezeigt werden soll. Im Normalfall würden Sie hier Ihren vollen Namen und/oder den Firmennamen angeben.

Nachdem Sie auf "Weiter" getippt haben, ist Ihr Mobiltelefon für den Versand und Empfang Ihrer Atmail Emails konfiguriert!

	20	â 🚽 (91%)	10:26
Kontoeinrichtun	g		
Kontonamen festlegen (optiona	il)		
Mein Email Konto			
Ihr Name (in ausgehenden Nac	hrichten)		
Konto von Test			
We	siter		
5 {	ራ	đ	