# iPhone/iPad – iOS Mail – Konfigurationsanleitung



#### gilt für iOS Versionen 7 und 8

Öffnen Sie als erstes die MailApp auf Ihrem iPhone/iPad.

Wenn dies Ihr erstes Mailkonto auf dem Gerät ist, kommen Sie direkt zur unten gezeigten Ansicht. Falls Sie bereits ein anders Konto haben, müssen Sie über das Menü ein neues Konto hinzufügen.

Wählen Sie in diesem Schritt bitte "Andere" aus, im nächsten Schritt "MailAccount hinzufügen".



• 0000 T-Mobile A LTE	12:02	<b>0</b> 100 % <b>11</b>
Zurück	Andere	
MAIL		
Mail-Account hinzu	ıfügen	>
KONTAKTE		
LDAP-Account hin:	zufügen	>
CardDAV-Account	hinzufügen	>
KALENDER		
CalDAV-Account h	inzufügen	>
Kalenderabo hinzu	fügen	>

# **Neuer Account**

Geben Sie in dieser Maske bitte unter "Name" Ihren Namen ein (oder auch Firmennamen).

Diese Angabe sieht der Empfänger Ihrer Mails als Absendername.

Bei "Email" geben Sie bitte die einzurichtende Emailadresse ein, sowie darunter das zugehörige Passwort.

Als Beschreibung können Sie einen beliebigen Text eingeben, als Identifikation des eingerichteten Postfaches. Der Empfänger Ihrer Mails sieht diese Angabe nicht.

●●○○○ T-Mobile A	LTE 12:02	O 100 % 💻
Abbrechen	Neuer Account	Weiter
Nama test		
Name test		
E-Mail test	@ihredomain.tld	
Passwort ••	••••	
Beschreibung	Test Office	

## Servertyp und Servereinstellungen

Jetzt können Sie zwischen POP oder IMAP wählen.

Bei IMAP werden die Mails nach dem Abrufen am Server belassen (vorsicht vor überfüllten Mailboxen). Außerdem sind bei IMAP Ordner, die Sie in einem Mailprogramm oder auch in Webmail für das Emailpostfach angelegt haben auf sämtlichen anderen Programmen, die diesen Mailaccount nutzen, genau so ersichtlich.

Bei POP werden die Mails vom Server auf den Computer geladen und dann vom Server gelöscht.

Tippen Sie auf die gewünschte Serverart "IMAP" oder "POP" im oberen Bereich des Bildschirms.

### Server für eintreffende Emails

Wenn Sie sich für IMAP entschieden haben, tragen Sie bitte bei "Server für eintreffende Emails" als Hostname "atmailXX.worldsoft-mail.net" ein.

Wenn Sie POP nutzen, tragen Sie bitte "atmailXX.worldsoft-mail.net" ein.

Als Benutzernamen verwenden Sie den EmailPostfachnamen (z.B. test@ihredomain.tld).

Das zugehörige Passwort ist dort ebenfalls einzutragen.

Überprüfen Sie im Zweifelsfall unter [http://worldsoft-atmail.com] > [Controlpanel] > [Manage], welche Postfächer innerhalb Atmails eingerichtet sind.

### Server für ausgehende Emails

Als Hostname für ausgehende Emails geben Sie bitte "atmailXX.worldsoft-mail.net" ein.

Benutzername und Kennwort sind identisch mit den Daten für eintreffende Mails.

#### Abschluss

Bestätigen Sie die Einstellungen nun mit "Weiter" und die Einrichtung Ihrer Atmail Emailadresse ist abgeschlossen!

••••• T-Mobile A	TE 12:0	3	100 %
Abbrechen	Neuer A	ccount	Weiter
IMAP		PC	P
Name test			
E-Mail test@ih	redomain.tld		
Beschreibung	Test Office		
SERVER FÜR EINT	REFFENDE E	-MAILS	
Hostname atm	nailXX.worlds	soft-mail.net	
Benutzername	test@ihred	omain.tld	
Passwort	•••••		
SERVER FÜR AUS	GEHENDE E-	MAILS	
Hostname at	mailXX.worl	dsoft-mail.net	
Benutzername	test@ihred	omain.tld	
Passwort	•••••		