# E-Mail-Konto in Microsoft Outlook 2013 einrichten

Für Microsoft Outlook 2013 unter Windows 7 und 8

## Schritt 1

Öffnen Sie Microsoft Outlook 2013.



#### Schritt 2

Klicken Sie zunächst auf **Datei** und wählen Sie unter dem Menüpunkt **Kontoinformationen** den Button **Konto hinzufügen** aus.



Kontoinformationen

Kontoeinstellung



s ist kein Konto verfüqbar. Fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu, um zusätzliche Features zu aktivieren. 💠 Konto hinzufügen

> Einstellungen für Konto und soziale Netzwerke Ändern der Einstellungen für dieses Konto oder Einrichten weiterer Verbindungen. Mit sozialen Netzwerken verbinden.

Outlook Heute - Outlook

## Schritt 3

Wählen Sie Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen und gehen Sie Weiter.

	Konto hinzufügen	×
Konto automatisch einrichte Manuele Einrichtung eines Ko	n ntos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.	×
O E-Mail-Konto		
Ihr Name:	Beispiel: Heike Molnar	
E-Mail-Adresse:	Beispiel: heike@contoso.com	
Kennwort: Kennwort emeut eingeben:		
	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.	
Manuelle Konfiguration oder	zusätzliche Servertypen	
	< Zurück	/eiter > Abbrechen

## Schritt 4

Markieren Sie den Punkt POP oder IMAP und klicken Sie anschließend auf Weiter.

Konto hinzufügen	×
Dienst auswählen	2
<ul> <li>Microsoft Exchange Server oder kompatibler Dienst Verbindung mit einem Exchange-Konto herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Voicemail zugreifen</li> <li>Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen</li> <li>POP oder IMAP Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen</li> </ul>	
< Zurück Weiter > Abbrechen	,

#### Schritt 5

Tragen Sie im nun folgenden Fenster die **Benutzer-**, **Server-** und **Anmeldeinformationen** ein. Wählen Sie den Kontotyp: **IMAP** oder **POP3**.

Warum ist diese Einstellung besonders wichtig?

Wenn Sie von unterwegs E-Mails lesen und empfangen wollen, richten Sie den Kontotyp IMAP ein. Verwalten Sie Ihre E-Mails nur auf Ihrem PC, ist POP3 die richtige Wahl.

Damit Sie über dieses neue Konto E-Mails versenden können, klicken Sie anschließend aufWeitere Einstellungen (D).

	K	Conto hinzufügen		×
POP- und IMAP-Kontoein Geben Sie die E-Mail-Ser	<b>stellungen</b> vereinstellungen für Ihr Konto ein.			×
Benutzerinformationen	4			
Ihr Name:	Test			
E-Mail-Adresse:	test@ihredomain.tld	E-Mail im Offlinemodus: Alle		
Serverinformationen B				
Kontotyp:	IMAP 🗸			
Posteingangsserver:	atmailXX.worldsoft-mail.net			
Postausgangsserver (SMTP):	atmailXX.worldsoft-mail.net			
Anmeldeinformationen				
Benutzername:	test@ihredomain.tld			
Kennwort:	*******			
	Kennwort speichern			
Anmeldung mithilfe der Kennwortauthentifizieru	gesicherten ng (SPA) erforderlich		Weitere Einstellungen	C
			< Zurück Weiter >	Abbrechen

	Benutzer	informationen (A)	
Ihr Name	Frei wählbar. Wird als	Anzeigename beim E-Mail-Empfänger angezeigt.	
E-Mail-Adresse	Die vollständige E-Mail-A	Adresse, die Sie in Outlook 2013 einrichten möchten.	
	Serverir	iformationen (B)	
Kontotyp		IMAP/POP	
Posteingangsserver		atmailxx.worldsoft-mail.net	
Postausgangsserver		atmailxx.worldsoft-mail.net	
	Anmelde	informationen (C)	
Benu	tzername	Ihre vollständige Atmail E-Mail-Adresse	
Ke	nnwort	Das Kennwort, das Sie bei der Einrichtung der E-Mail-Adresse im Atmail Control-Center selbst vergeben haben.	
Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich		Da diese Funktion von unseren Mailservern nicht unterstützt wird, hier bitte kein Häkchen setzen.	

Möchten Sie Ihre E-Mails per **POP** abrufen, wählen Sie bei Serverinformationen bei Kontotyp **POP3** aus und tragen Sie als Posteingangsserver **atmailXX.worldsoft-mail.net** ein. Die anderen Kontoeinstellungen unterscheiden sich gegenüber IMAP nicht.

#### Schritt 6

Aktivieren Sie unter **Postausgangsserver** die Auswahlbox **Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**. Wählen Sie den Menüpunkt **Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden** aus. Klicken Sie dann auf **OK**.

Int	ernet-E-Mail-Einstellungen	×
Allgemein Postausgan	gsserver Erweitert	
Der Postausgangsse Gleiche Einstellu Anmelden mit	rver (SMTP) erfordert Authentifizierung ngen wie für Posteingangsserver verwenden	
Benutzername:		
Kennwort:		
🔲 Gesicherte Ke	Kennwort speichern (SPA) erforderlich (SPA) erforderlich	
	OK Abbre	chen

#### Schritt 7 Einstellungen SSL für IMAP

Wechseln Sie nun zum Reiter Erweitert (A).

Wählen Sie die Daten für Posteingangs- (B) und Postausgangsserver (C) aus.

Allgemein	Postausgangsserver Erweitert
Serveranso	hlussnummern
Posteing	angsserver (IMAP): 993 Standard verwenden 🛛 🖁
Verw	enden Sie den folgenden hlüsselten Verbindungstyp:
Postaus	angsserver (SMTP): 587
Verw versc	enden Sie den folgenden hlüsselten Verbindungstyp:
Servertime	out
Kurz 🔄	Lang 1 Minute
Ordner -	
Stammor	dnerpfad:
Cocondata	Flamanta
Vaina	Kenien gesendeter Elemente speisbern
L Keine	kopien gesendeter Elemente speichern
Gelöschte	Elemente
Eleme	nte zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum	Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die ente im Postfach bereinigt werden.
1	nte heim Wechseln von Ordnern im Onlinemedus hereinigen

#### Einstellungen SSL für POP

Wechseln Sie nun zum Reiter **Erweitert** (A). Setzen Sie ein Häkchen bei **Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)** Wählen Sie die Daten für **Posteingangs-** (B) und **Postausgangsserver** (C) aus.

Serveranschlu	ussnummern			
Posteingan	gsserver (POP er erfordert ei	995 ne verschlüs	Standard verwenden selte Verbindung (SSL)	С
Postausgar Verwen verschlü	igsserver (SM) den Sie den fe isselten Verbi	TP): 587 olg inden ndungstyp:	Automatisch	~
Servertimeou Kurz	t I	Lang 1 Minu	ute	
	ler Nachrichte	en auf dem S	enver helassen	
Vom	Server nach	14	Tagen entfernen	
Entfo	ernen, wenn a	aus "Gelösch	te Elemente" entfernt	

Schließen Sie den Vorgang mit **OK** ab.

#### Bitte beachten Sie:

Der Port 587 und die Einstellung Automatisch funktionieren nicht? Geben Sie stattdessen bei Postausgangsserver (SMTP) den Port 465 ein und wählen Sie den Verbindungstyp SSL.

#### Schritt 8

Schließen Sie den Vorgang mit **Weiter > Fertigstellen** ab.

Ihr E-Mail-Konto ist jetzt fertig eingerichtet.